

# Cadastro de Dispositivo de Leitores de Peso (Balança) (CSMEN049A)

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Componentes

Grupo: Cadastros Gerais de Componentes

## Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cadastro de balanças com parâmetro de comunicação via porta serial, arquivo ou endereço IP. É utilizado para integrar a balança com o sistema.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
<b>Código Balança*</b>	Informar o código para cadastro de novo dispositivo de peso.  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><b>Botão F7</b> Apresenta tela com os dispositivos de peso cadastrados.</div>
<b>Marca*</b>	Informar a marca da balança.
<b>Modelo*</b>	Informar o modelo da balança.
<b>Tipo Leitura*</b>	Selecionar uma das opções para determinar o tipo de leitura do dispositivo de peso. As opções são: - <b>Porta Serial</b> - <b>Arquivo Texto</b> - <b>Endereço IP</b>
<b>Byte Size*</b>	Selecionar uma das opções para determinar o byte size ou bits de dados. As opções são: - <b>5</b> - <b>6</b> - <b>7</b> - <b>8</b>
<b>Bits de Parada*</b>	Selecionar uma das opções para determinar os bits de parada da balança. As opções são: - <b>1</b> - <b>2</b> - <b>1.5</b>
<b>Bits por Segundo*</b>	Selecionar uma das opções disponíveis conforme orientação no manual da balança.
<b>Paridade*</b>	Selecionar uma das opções para determinar a paridade da balança. As opções são: - <b>Nenhum</b> - <b>Ímpar</b> - <b>Par</b> - <b>Marca</b> - <b>Espaço</b>

<b>Tipo Leitura Caractere*</b>	Selecionar uma das opções para determinar o tipo de leitura para identificação do caractere de estabilização. As opções são: - <b>Caractere Ascii</b> - <b>Código Ascii</b>
<b>Caractere Estabilização*</b>	Informar o caractere de estabilização da balança para identificação do peso.
<b>Segundo Caractere Estabilização</b>	Informar o segundo caractere de estabilização da balança para identificação do peso. Utilizado quando possui mais de um tipo de peso a identificar.
<b>Posição Inicial*</b>	Informar a posição inicial para identificação do peso informado pela balança.
<b>Posição Final*</b>	Informar a posição final para identificação do peso informado.
<b>Validar estabilização*</b>	Selecionar "Sim" ou "Não" para validar a estabilização da balança.
<b>Quantidade Decimais*</b>	Informar as quantidades decimais com que a balança trabalha.
<b>Separador de Decimais*</b>	Selecionar o tipo de separação de decimais com que a balança trabalha. As opções são: - <b>Nulo</b> - <b>Ponto ( . )</b> - <b>Vírgula ( , )</b>
<b>Tamanho da String*</b>	Informar o tamanho mínimo da string (sequência de caracteres) para retorno da leitura da balança.
<b>Tipo Caractere Envio</b>	Selecionar uma das opções para determinar o tipo de caractere de envio. Opção utilizada quando balança requiere envio de caractere para retorno do peso. As opções são: - <b>Caractere Ascii</b> - <b>Código Ascii</b>
<b>Caractere Envio</b>	Exibe o caractere de envio. Utilizado quando balança requiere envio de caractere para retorno do peso.
<b>Endereço IP*</b>	Informar o endereço do IP da balança para tipo de leitura "Endereço IP".
<b>Porta*</b>	Informar a porta de acesso da balança para leitura do tipo "Endereço IP".
<b>Botão</b>	<b>Descrição</b>
<b>Salvar</b>	Salva os dados informados e retorna para o campo "Código Balança" para novo cadastro.
<b>Excluir</b>	Exclui a balança acessada e retorna para o campo "Código Balança" para novo cadastro.
<b>Cancelar</b>	Limpa os dados informados e retorna para o campo "Código Balança" para novo cadastro.
<b>Testar</b>	<p>- Caso a opção "Porta Serial" esteja selecionada no campo "Tipo Leitura" será apresentado o programa <a href="#">Configura Porta Serial para Balança (CSMEN049B)</a>.</p> <p>- Caso a opção "Endereço IP" esteja selecionada no campo "Tipo Leitura" será apresentado o programa <a href="#">Configura Conexão IP para Balança (CSMEN049C)</a>.</p> <p><b>Importante</b> Este botão será apresentado se a opção "Porta Serial" ou "Endereço IP" estiver selecionada no campo "Tipo Leitura".</p>

#### Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).  
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não