

Configura Conexão IP para Balança (CSMEN049C)

Pré-Requisitos

Caso a opção "Endereço IP" esteja selecionada no campo "Tipo Leitura" do programa [Cadastro de Dispositivo de Leitores de Peso \(Balança\) \(CSMEN049A\)](#).

Acesso

Módulo: Componentes

Grupo: Cadastros Gerais de Componentes

[Cadastro de Dispositivo de Leitores de Peso \(Balança\) \(CSMEN049A\)](#)

Botão **Testar**

Visão Geral

O objetivo deste programa é configurar e validar a conexão da balança via IP.

Nesta tela, é possível realizar os testes de leitura da balança.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Endereço IP*	Informar o endereço de IP para comunicação com a balança.
Porta*	Informar a porta de comunicação da balança conforme manual de utilização.
Tipo Leitura Caract.*	Selecionar uma das opções para determinar o tipo de leitura da balança. As opções são: - Caractere Ascii - Código Ascii
Caractere Estabilização*	Informar o caractere de estabilização da balança conforme manual de utilização.
Segundo Caractere Estab.	Informar o segundo caractere de estabilização conforme manual de utilização.
Posição Inicial*	Informar a posição inicial da balança conforme manual de utilização.
Posição Final*	Informar a posição final da balança conforme manual de utilização.
Validar Estabilização	Marcar "Sim" ou "Não" para forçar validação de erro caso o ajuste de tamanho e caractere de estabilização não estejam conforme configuração.
Quantidade Decimais*	Informar as quantidades decimais conforme manual de utilização da balança.
Separador de Decimais*	Informar o separador de decimais conforme manual de utilização da balança.
Tamanho da String*	Informar o tamanho da string conforme manual de utilização da balança.
	Campo para visualização do retorno da leitura da balança. Contém informações necessárias para ajustar a configuração e determinar posição de leitura, caractere de estabilização e casas decimais.
Caractere estab.	Exibe o caractere de estabilização capturado.
String obtida	Exibe informação coletada da balança através da conexão IP.
Peso	Exibe informação coletada da balança através da conexão IP.

Peso formatado	Exibe informação coletada da balança através da conexão IP.
Mensagem Verificação	Mensagem de validação da leitura. Será exibido "OK" em caso de sucesso.
Botão	Descrição
Testar Conexão	Inicia a leitura do endereço IP que está conectada à balança.
Fechar Conexão	Encerra a leitura do endereço IP que está conectada à balança.
Limpar	Limpa as informações para nova consulta.
Confirmar	Confirma as informações da tela.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não