Aba Carga Máquina (CCPPSI006TAB7)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Industrial - PPCP Padrão

Grupo: MRP - Material Requirement Planning

[Planejamento de Produção MRP por Simulação \(CCPPSI005\)](#)

Botão **Opções** - Opção **Calcular Simulação**

[Parâmetros do Cálculo Líquido da Simulação \(CCPPSI006\)](#)

Visão Geral

O objetivo desta aba é informar os parâmetros de carga máquina para o cálculo simulação.

Importante

- Quando o cálculo for do tipo "Necessidade Bruta" ou "Necessidade Líquida", será considerado para o cálculo de carga máquina a necessidade líquida das engenharias conforme apresentado no programa [Necessidade por Componente \(CCPPSI620\)](#);
- Quando o cálculo for do tipo "Necessidade Priorização", será considerado para o cálculo de carga máquina a necessidade líquida das engenharias somado com a quantidade a priorizar conforme apresentado no programa [Necessidade por Componente \(CCPPSI620\)](#);
- Para calcular operações externas neste programa, é necessário ativar o controle de fases no programa [Configuração das Engenharias \(CCPGA225\)](#) > [Aba Processos \(CCPGA225TAB3\)](#) > campo "Controlar Fases nos Processos da Engenharia" > opção **Sim**.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Tipo de Carga Máquina*	Selecionar o tipo de carga da máquina para o cálculo da simulação. As opções são: Sem Considerar Progressivo: irá calcular a data final que a engenharia ficará pronta conforme o tempo de produção e disponibilidade de máquina. Regressivo: irá calcular o tempo necessário de uso das máquinas para atender a data da necessidade simulada ou data de início de produção informada, caso a necessidade for anterior a data de início de produção informada.
Data Inicia Produção*	Informar a data inicial para utilização do cálculo na carga da máquina. Importante É sugerida a data atual, mas é possível alterar. A data não poderá ser menor que a data atual. Importante Este campo será habilitado se a opção "Progressivo" ou "Regressivo" estiver selecionada no campo "Tipo de Carga Máquina".

Prazo de Alocação Máxima*	<p>Selecionar o prazo máximo de alocação de carga da máquina. As opções são: 90 dias 180 dias 360 dias</p> <p>Importante Este campo será habilitado se a opção "Progressivo" estiver selecionada no campo "Tipo de Carga Máquina".</p>
Operações que Não Distribuem Carga por Engenharia na Data	<p>Determinar uma ou mais operações para não distribuírem carga por engenharia na data planejada, ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar nenhuma operação.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as operações "internas" e "ativas" cadastradas no programa Operação (CCPGA015).</p>
Considerar Máquinas sem Alocação como Disponível*	<p>Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se considera máquinas sem alocação disponível.</p> <p>Importante Ao considerar "Sim" este parâmetro irá considerar o tempo disponível de máquinas, linhas e operações externas dos processos das engenharias calculadas na simulação MRP para apresentar nas consultas e relatórios como recurso "sem alocação".</p>

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não