Importação dos Níveis de Estoque/Simulação MRP (CCPPSI090)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Industrial - PPCP Padrão

Grupo: MRP

Visão Geral

O objetivo deste programa é gerar uma simulação de materiais com a necessidade dos itens que não atenderem os valores de estoque para o tipo determinado no programa.

Importante

Os itens exportados neste programa serão cadastrados com a opção "Níveis de Estoque" na coluna "Origem da Necessidade" do programa Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005).

Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Informar o código da natureza de estoque para importação dos níveis de estoque.
Botão F7 Apresenta tela com as naturezas de estoque cadastradas no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005) para seleção.
Selecionar o grupo dos itens para importação dos níveis de estoque, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7 Apresenta o programa Seleção de Itens (CCCGIC900) para consulta e seleção.
Importante Após informar o grupo de itens é apresentada tela de seleção com as opções: Estoque Mínimo: o sistema irá comparar o estoque atual com o estoque mínimo do cadastrado no item e irá gerar a necessidade para os itens que não atenderem o mínimo com o saldo da diferença. Estoque Máximo: o sistema irá comparar o estoque atual com o estoque máximo do cadastrado no item e irá gerar a necessidade para os itens que não atenderem o máximo com o saldo da diferença.
us itens que nao atenderem o maximo com o saldo da diretença.
Importante Confirmar os dados para considerar as OFs em aberto no nível de estoque. Na sequência é gerada a simulação.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. Esse conteúdo foi útil?

Sim Não