

# Transferir carga entre empresas

## Pré-requisito

Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:

[Configuração para Transferência de Carga - Origem \(CCPVSC040\)](#)

[Configuração para Transferência de Carga - Destino \(CCPVSC045\)](#)

[Cadastro de Tipo de Nota Fiscal \(CCFT030\)](#) - para utilizar o programa [Configurações Adicionais para a Natureza Destino \(CCPVSC143D\)](#) os campos abaixo devem estar configurados da seguinte forma:

**Campo CFOP** - deve ser de transferência (151);

**Campo Transação Estoque** - não deve ser preenchido, pois o sistema vai buscar as transações configuradas no programa [Configurações Adicionais para a Natureza Destino \(CCPVSC143D\)](#);

**Campo NF sem Pedido Venda** - deve estar configurado com a opção "Sim".

[Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada \(CCESE109\)](#) - o parâmetro de documento fiscal de entrada deve estar configurado para gerar a contabilidade no campo "Opção" a alternativa "1-Base para Atualização", desta forma ocorrerá a movimentação das contas de débito e crédito no aceite da carga na empresa destino.

## Visão Geral

Efetuar a configuração e a geração da transferência de cargas entre empresas do mesmo grupo de CNPJ.

Deve ser utilizado quando necessitar realizar a movimentação de mercadorias entre a matriz e a filial.

Deste modo, é possível controlar a movimentação física, fiscal e tributária dos documentos (NF-e) envolvidos, levando em consideração todas as operações de estoque das mercadorias que devem passar por esse processo de transferência.

## Fluxo do Processo

1

Efetuar no programa [Geração de Carga de Transferência entre Empresas \(CCPVSC150\)](#) a geração da carga para que o usuário selecione a quantidade de caixas da carga e as naturezas de origem e destino.

2

No programa [Montagem de Carga de Transferência entre Empresas \(CCPVSC151\)](#) é possível que o usuário efetue a leitura das tags para geração da carga.

3

No programa [Geração de Carga de Transferência entre Empresas \(CCPVSC150\)](#) efetuar a liberação do faturamento.

4

Gerar no programa [Geração de Seleção de Faturamento de Carga entre Empresas \(CCPVSC143\)](#) a transferência da carga de acordo com a configuração, e selecionar as notas que farão parte dela.


5

Efetuar a conferência das informações da nota fiscal gerada pela transferência de carga no programa [Conferência de Cargas \(CCPVSC160\)](#).

6

E por fim, na empresa de destino desta carga, o usuário consegue selecionar a nota que será dado o aceite, e fazer a conferência dos itens e das quantidades da carga no programa [Aceite de Carga de Transferência \(CCPVSC143B\)](#).

## Fluxograma



Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não