

Configura Porta Serial para Balança (CSMEN049B)

Pré-Requisitos

Caso a opção "Porta Serial" esteja selecionada no campo "Tipo Leitura" do programa [Cadastro de Dispositivo de Leitores de Peso \(Balança\) \(CSMEN049A\)](#).

Acesso

Módulo: Componentes

Grupo: Cadastros Gerais de Componentes

[Cadastro de Dispositivo de Leitores de Peso \(Balança\) \(CSMEN049A\)](#)

Botão **Testar**

Visão Geral

O objetivo deste programa é configurar a porta de conexão do dispositivo de peso com o computador do usuário.

Nesta tela, é possível realizar os teste de uso durante a configuração do dispositivo.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Portas*	Informar as portas de comunicação da balança conforme manual de utilização.
Byte Size*	Selecionar uma das opções para determinar o tamanho do byte. As opções são: - 5 - 6 - 7 - 8
Bits de Parada*	Selecionar uma das opções para determinar os bits de parada da balança. As opções são: - 1 - 2 - 1.5
Bits por Segundo*	Selecionar uma das opções conforme manual de utilização da balança.
Paridade*	Selecionar uma das opções para determinar a paridade da balança. As opções são: - Nenhum - Ímpar - Par - Marca - Espaço
Tipo Leitura Caract.*	Selecionar uma das opções para determinar o tipo de leitura da balança. As opções são: - Caractere Ascii - Código Ascii
Caractere Estabilização*	Informar o caractere de estabilização da balança conforme manual de utilização.
Segundo Caractere Estab.	Informar o segundo caractere de estabilização conforme manual de utilização.
Posição Inicial (a partir do caractere estab.)*	Informar a posição inicial da balança conforme manual de utilização.
Posição Final (a partir caractere estab.)	Informar a posição final da balança conforme manual de utilização.

Quantidade Decimais*	Informar as quantidades decimais conforme manual de utilização da balança.
Separador de Decimais*	Informar o separador de decimais conforme manual de utilização da balança.
Tamanho da String*	Informar o tamanho da string conforme manual de utilização da balança.
Caractere estab.	Informar o caractere de estabilização conforme manual de utilização da balança.
String obtida	Exibe informação coletada da balança através da porta serial conectada ao dispositivo.
Peso	Exibe informação coletada da balança através da porta serial conectada ao dispositivo.
Peso formatado	Exibe informação coletada da balança através da porta serial conectada ao dispositivo.
Mensagem Verificação	Exibe informação coletada da balança através da porta serial conectada ao dispositivo.
Botão	Descrição
Testar Porta Serial	Inicia a leitura da porta serial que está conectada à balança.
Fechar Porta Serial	Encerra a leitura da porta serial que está conectada à balança.
Limpar	Limpa as informações para nova consulta.
Confirmar	Confirma as informações da tela.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).

A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não