

# Configura Porta Serial para Balança (CSMEN049B)

## Pré-Requisitos

Caso a opção "Porta Serial" esteja selecionada no campo "Tipo Leitura" do programa [Cadastro de Dispositivo de Leitores de Peso \(Balança\) \(CSMEN049A\)](#).

## Acesso

Módulo: Componentes

Grupo: Cadastros Gerais de Componentes

[Cadastro de Dispositivo de Leitores de Peso \(Balança\) \(CSMEN049A\)](#)

Botão **Testar**

## Visão Geral

O objetivo deste programa é configurar a porta de conexão do dispositivo de peso com o computador do usuário.

Nesta tela, é possível realizar os teste de uso durante a configuração do dispositivo.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
<b>Portas*</b>	Informar as portas de comunicação da balança conforme manual de utilização.
<b>Byte Size*</b>	Selecionar uma das opções para determinar o tamanho do byte. As opções são: - 5 - 6 - 7 - 8
<b>Bits de Parada*</b>	Selecionar uma das opções para determinar os bits de parada da balança. As opções são: - 1 - 2 - 1.5
<b>Bits por Segundo*</b>	Selecionar uma das opções conforme manual de utilização da balança.
<b>Paridade*</b>	Selecionar uma das opções para determinar a paridade da balança. As opções são: - Nenhum - Ímpar - Par - Marca - Espaço
<b>Tipo Leitura Caract.*</b>	Selecionar uma das opções para determinar o tipo de leitura da balança. As opções são: - Caractere Ascii - Código Ascii
<b>Caractere Estabilização*</b>	Informar o caractere de estabilização da balança conforme manual de utilização.
<b>Segundo Caractere Estab.</b>	Informar o segundo caractere de estabilização conforme manual de utilização.
<b>Posição Inicial (a partir do caractere estab.)*</b>	Informar a posição inicial da balança conforme manual de utilização.
<b>Posição Final (a partir caractere estab.)</b>	Informar a posição final da balança conforme manual de utilização.

<b>Quantidade Decimais*</b>	Informar as quantidades decimais conforme manual de utilização da balança.
<b>Separador de Decimais*</b>	Informar o separador de decimais conforme manual de utilização da balança.
<b>Tamanho da String*</b>	Informar o tamanho da string conforme manual de utilização da balança.
<b>Caractere estab.</b>	Informar o caractere de estabilização conforme manual de utilização da balança.
<b>String obtida</b>	Exibe informação coletada da balança através da porta serial conectada ao dispositivo.
<b>Peso</b>	Exibe informação coletada da balança através da porta serial conectada ao dispositivo.
<b>Peso formatado</b>	Exibe informação coletada da balança através da porta serial conectada ao dispositivo.
<b>Mensagem Verificação</b>	Exibe informação coletada da balança através da porta serial conectada ao dispositivo.
<b>Botão</b>	<b>Descrição</b>
<b>Testar Porta Serial</b>	Inicia a leitura da porta serial que está conectada à balança.
<b>Fechar Porta Serial</b>	Encerra a leitura da porta serial que está conectada à balança.
<b>Limpar</b>	Limpa as informações para nova consulta.
<b>Confirmar</b>	Confirma as informações da tela.

#### Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).  
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não